



SYNC

BETA

使用者手冊

關於 VIVE Sync 您需要知道的相關細節



目錄

- 1. 如何開始
- 2. 創造虛擬角色
- 3. 創建會議室
- 4. 加入會議
- 5. 同步檔案或取回紀錄
- 6. 使用 VIVE Sync
- 7. 瀏覽網站 (測試版)
- 8. 成為會議主持人
- 遇到任何問題？

1. 如何開始

01 準備您的設備

VIVE Sync 目前支援所有 VIVE 所推出的頭戴式顯示器，包括連結至個人電腦的 VIVE、VIVE Pro、VIVE Pro Eye，和 VIVE Cosmos，以及 VIVE Focus 和 VIVE Focus Plus 一體機。您可以從上述任一 VR 裝置中使用 Sync^{XR}。

Vive Sync 適用於所有 VR-Ready 的個人電腦，但若您要獲得更佳的體驗，我們會建議：

硬體	建議規格
CPU	Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalent or greater
Video Card	NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 or greater
Memory	8GB RAM or greater
Storage	2GB or greater
OS	Windows 10
Network bandwidth	5Mbps for conference, 50Mbps for 3D design review


1. 如何開始

02 下載 Sync^{XR}

若您為 **Focus** 系列裝置使用者，於穿戴頭戴式顯示器後，直接於 **VIVEPORT** 搜尋 **Sync^{XR}** 並點擊下載，**VIVE Sync** 便會即刻下載並安裝至您的裝置。

若您為 **個人電腦的 VR** 使用者，請於您的桌電上開啟 **VIVEPORT** 桌面應用程式，搜尋 **VIVE Sync** 並點擊下載，**VIVEe Sync** 將於下載完畢後被加至您的 **VIVEPORT** 收藏庫中。

另外，您也可以直接下載 VIVE Sync 的桌機板安裝檔。前往並登入 <http://sync.vive.com>，於上方橫幅點選取得 **VIVE Sync**，便可前往下載頁面取得安裝檔。




2. 創造虛擬角色

01 下載 Vive Sync Avatar Creator

在 **VIVE Sync Avatar Creator App** 中，您可透過簡易的操作，製作出符合您外表的客制化虛擬角色。(此為選擇性步驟，您也可於 VR 應用程式中選擇預設的虛擬角色。)

若要下載並安裝 **VIVE Sync Avatar Creator App**：


1. 前往 <https://sync.vive.com/>
2. 前往 **個人檔案** 頁面，點擊 **虛擬形象形狀之圖像按鈕**
3. 您可以於 **VIVE Sync 虛擬形象製作器** 頁面點擊 **App Store** 或 **Google Play** 按鈕前往商城頁面進行下載並安裝。若您無法進入上述商城頁面，您也可點擊 **Download Android Apk** 按鈕，直接下載安卓版本安裝檔進行安裝



2. 創造虛擬角色


02 製作虛擬角色

開啟 **VIVE Sync Avatar Creator App** 並遵循下列步驟：




1. 拍一張照片
2. 調整虛擬角色的細節
3. 於 **VIVE Sync** 網站之 **個人檔案** 頁面輸入 **六位數代碼**，或 **VIVE Sync VR** 應用程式中進行綁定。

或者，若您想要跳過這個步驟，我們也有於 **VIVE Sync VR** 應用程式 中為您準備預設的虛擬角色供您選擇。



3. 創建會議室

1. 前往 <https://sync.vive.com>
2. 登入您的 HTC 帳號
3. 點擊 創建新會議室 按鈕
4. 選擇會議室
5. 輸入會議室名稱、選取開始日期、時間、會議進行時間，接著點擊 預定會議 按鈕便可完成預定。
6. 若您要邀請其他人加入會議，於 會議資訊 頁面點擊 複製 按鈕，便可將 房間識別碼、房間密碼、會議資訊 的頁面連結一併擷取，您可將此資訊貼至慣用的電子郵件中，或直接將此資訊透過訊息傳至對方。



The screenshot shows the 'SCHEDULE YOUR MEETING' page. On the left, there is a thumbnail image of a VR meeting room labeled 'The Bay'. The main form on the right includes a text input for '[Subject/Meeting name]', a date selector set to '2020-02-26', a 'Select Time' dropdown, a 'Select Meeting Duration' dropdown, and a '[Server] US' dropdown. A 'Book room' button is at the bottom.



The screenshot shows the 'BOOKING SUMMARY' page for a 'Team Brainstorm Meeting'. It features a large QR code labeled 'SAMPLE ONLY'. To the right of the QR code, the meeting details are listed: 'Wednesday, October 24, 2019, 2:00pm-3pm US Oregon', 'Room ID: TEAM', 'Password: 1424', and 'URL: https://viveport.com/meeting/0000'. A 'Copy' button is next to the details. Below the QR code, instructions are provided: 'Two ways to enter your meeting with your VR headset: - Launch Sync and scan the QR code. - Launch Sync and enter the room ID and password.'

4. 加入會議

01 房間識別碼與房間密碼

在您啟動 **VIVE Sync** 後，您會從 **VIVE Sync** 的大廳 開始您的體驗。以下有兩種方法可以加入會議室：

A. 於登入介面透過鍵盤輸入 **房間識別碼** 與 **房間密碼** 。

大廳登入頁面 房間識別碼與房間密碼



4. 加入會議

02 掃描 QR Code

B. 或者，您也可以透過頭戴顯示器掃描 **QR Code** 加入會議室：

1. 前往您的會議邀請信件，點擊位於房間資訊下的連結前往 **會議資訊頁面**。在這裡，您可以找到此會議室的 **QR Code**。
2. 請戴回您的頭戴式顯示器，於登入頁面點擊 **QR Code 的圖樣** 開啟前置鏡頭，這時，您便能對 QR Code 進行掃描。
3. 掃描成功後，**VIVE Sync** 將會自動幫您帶入房間資訊並登入會議室。

* 註：若要使用掃描 QR Code 功能，您必須先啟用裝置的攝像機：

- 於 VIVE 或 VIVE Pro：前往 SteamVR > 設定 > 攝像頭 > 啟用攝像頭
- 於 Focus 或 Focus Plus：前往 設定 > 更多設定 > 應用程式 > Sync > 權限 > 攝像頭權限

大廳登入頁面 QR Code



5. 同步檔案或取回紀錄

01 同步或取回檔案

透過連結您的 雲端帳號 至 VIVE Sync，您位於雲端帳號中的檔案便可開始與不同的房間進行同步，並於會議室中向他人展示。

1. 首先，前往 <https://sync.vive.com/> 的 個人檔案 頁面，設定您將要使用於同步檔案的雲端帳號資料夾 (我們建議您新建一個專門用於 VIVE Sync 的資料夾)
2. 接著，創建會議室，並於 會議資訊頁面 選取 同步檔案至會議室 的按鈕。這個動作會將您於資料夾中的檔案上傳至會議資料夾。
3. 當同步完成後，便可在已完成同步的會議室中取得您的檔案，並和與會者分享展示。
4. 會議結束後，選取 取回紀錄 的按鈕，任何您於會議中創造的筆記，或螢幕截圖，都將出現在資料夾中。

若您為 會議受邀者，一樣能由設定好的雲端資料夾中同步檔案至會議室。請直接點擊會議邀請函中附上的 會議資訊頁面連結，前往會議資訊頁面進行上述之操作。



VIVE Sync 支援的檔案格式為：

PDF、PowerPoint、圖像、視頻，以及3D模型 (3D檔案格式包括FBX、OBJ，以及Unity Asset Bundles)，若您想要取得更多細節，請前往 VIVEPORT Help Center。

6. 使用 Vive Sync

VIVE Sync 提供許多工具協助您進行最有效率的會議，而所有工具皆能透過您的虛擬平板開啟。在會議中，您可以：

- 展示檔案：瀏覽您的雲端資料夾，並向與會者展示您的檔案內容。
- 製作筆記：您可透過語音轉文字功能，擷取會議記錄於您的個人筆記。
- 做圖註記：使用繪圖工具於3D空間中書寫與做圖。
- 拍攝照片：使用相機工具擷取會議片段，或將已繪製之註記拍攝下來。
- 放置會議桌：放置桌子以方便聚集會議參與者，並有效組織會議。
- 瀏覽網頁：使用內建的網頁瀏覽器造訪您最喜愛的工具或服務。此功能目前為測試版。
- 支援語言：英文、簡體中文、繁體中文、法文、德文、日文、及韓文。

您所展示的檔案將出現在大螢幕上，並同時向全體與會者播放。虛擬平板也提供雷射筆，與鏡像大螢幕的功能。

7. 瀏覽網站 (測試版)


透過 VIVE Sync 的 網頁瀏覽器 功能，您可以直接於 Sync 會議室中直接瀏覽並分享網頁。此功能目前為測試版本，將持續進行更新。

分享網頁至大螢幕：

1. 透過虛擬平板開啟 網頁瀏覽器。
2. 選取 內鍵書籤，或開啟 搜尋功能 直接輸入網址或查找關鍵字。
3. 點擊 分享 按鈕，您的預覽網頁將會投放至大螢幕。

您可以直接對大螢幕進行操作，或透過虛擬平板控制網頁。

註：影片串流功能目前只支援 YouTube 影片。其餘網站或許可以操作，但並不會提供聲音串流。



8. 成為會議主持人


擔任會議主持人，VIVE Sync 提供如開關使用者麥克風、允許或禁止使用傳送等控制選項，協助您擁有更順暢且有效率的會議。

透過以下步驟成為 會議主持人：

1. 於會議室登入頁面，勾選“主持人”後加入會議。
2. 登入會議室後，您便擁有主持人權限，可透過虛擬平板開啟 主持人控制面板 進行操作。

主持人控制選項包含：

- 禁止單一使用者、或整個會議室使用 傳送功能。
- 關閉單一使用者、或整個會議室的 分享功能。
- 禁止整個會議室使用 相機工具、雷射筆、畫筆工具，以及團隊筆記等功能。



遇到任何問題？

獲取更多 Sync 相關訊息，請前往 <http://service.viveport.com>
並選取 VIVE Sync 按鈕以開啟產品的 常見問題。

若您在使用 VIVE Sync 的過程中遇到任何問題，請聯絡：
sync_support@htc.com。

